

QuarkXPress4

アップグレードキット インストール方法

QuarkXPress4アップグレード版の初回インストールは旧バージョンに上書きする形で実行されます。OSの入替などにより、旧バージョンがインストールされていない環境へ再インストールする場合は下記の方法でインストールを行うことができます。




■ ■ はじめに ■ ■

- ・仮想メモリの設定を「切」にしてください。
- ・USBハードウェアキーはインストール終了後に装着してください。

◆ インストーラ入りCD-ROMからのインストール




QuarkXPress™ Upgrader



1. [インストーラ入り]と記載があるQuarkXPressアップグレードCD-ROMと、バリデーションコードが記載された用紙があることを確認して下さい。
2. CD-ROMをセットし、QuarkXPress4.1アップグレードCD内のQuarkXPressUpgraderをダブルクリックして下さい。
3. こちらの画面がでましたら「インストール」のボタンを押して下さい。
4. 同封されているインストールコード(バリデーションコード、またはアップグレードコード)を半角英数字で入力して下さい。
※30桁程度の数字と欧文の組合せです。
※欧文はすべて大文字です。
※スペースは不要です。
5. ご登録名を入力して下さい。
※起動時に表示されるユーザー名です。
※ユーザー登録とは異なります。

6. インストールするアイテムを確認し、保存先フォルダを指定して「インストール」をクリックして下さい。



7. インストール状況が表示されます。
8. 「OK」をクリックするとインストール完了です。

◆ フロッピーディスクインストーラからのインストール



QuarkXPress™ 4.0 Upgrader



1. インストーラフロッピーディスク1枚とQuarkXPress4.02もしくは4.05CD-ROMがあることを確認して下さい。
2. フロッピーディスク、CD-ROM共セットし、フロッピーディスク内の[QuarkXPress4.0 Upgrader]をダブルクリックして下さい。
3. 左のメッセージが表示されましたらキーボードの[Option]キーを押しながら、[OK]をクリックするとインストールが開始されます。

※このインストール方法は、ご利用のフロッピーディスクにて、過去にインストールが行われている必要があります。

尚、外付けフロッピーディスクドライブをご利用の場合、インストールが正常に行えない場合がございます。その場合には下記URLをご参考にネットワークを介してのインストールをお試しいただくか、フロッピーレスインストーラの発行をご検討下さいませようお願い致します。

- FDドライブのないApple社製コンピュータにQuarkXPress 4.xxをインストールする 【004】
http://japan.quark.com/techdb/db_004.html
- フロッピーレスインストーラお申し込み方法
http://japan.quark.com/service/desktop/cust_service/07ins_appli.html

■ ■ 最後に ■ ■

ハードウェアキー（ dongle ）を接続してQuarkXPressの起動をお試しください。各ハードウェアキーの詳細につきましては下記URLをご参考ください。

- USBハードウェアキー
http://japan.quark.com/techdb/db_149.html
- ADBハードウェアキー
http://japan.quark.com/techdb/db_146.html